Pakiet informacyjny

dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Rozdział I
Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie Windows XP



Aby komputer mógł pracować w sieci Multimedia, trzeba poprawnie zainstalować kartę sieciową wraz z protokołem TCP/IP. Następnie należy skonfigurować ją do pobierania ustawień sieciowych z serwera DHCP.

W tym celu proszę wybrać: ***Start*** -> ***Panel Sterowania.***



W otwartym okienku wybieramy opcję: ***Połączenia sieciowe i internetowe.***



Następnie wybieramy opcję: ***Połączenia sieciowe.***



W otwartym okienku odnajdujemy ikonę podpisaną: ***Połączenie lokalne***. Następnie klikamy na niej prawym przyciskiem myszki i z otwartego menu wybieramy: ***Właściwości***

W otwartym okienku z właściwościami połączenia sieciowego zaznaczamy lewym przyciskiem myszy element: ***Protokół internetowy (TCP/IP)*** i klikamy na przycisk: ***Właściwości*** umieszczony poniżej.





We właściwościach protokołu internetowego ***TCP/IP,*** w zakładce: ***Ogólne*** ustawiamy opcje: ***Uzyskaj adres IP automatycznie*** oraz ***Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie.***



W zakładce: ***Konfiguracja alternatywna*** ustawiamy opcję: ***Automatyczny adres prywatny IP.***

Następnie zatwierdzamy ustawienia przyciskiem: ***OK. Właściwości połączenia lokalnego*** również zatwierdzamy przyciskiem: ***OK.*** Zamykamy okno: ***Połączenia sieciowe*** i uruchamiamy ponownie komputer.

W przypadku pojawienia się problemów z połączeniem do Internetu, należy sprawdzić czy komputer prawidłowo pobrał adres IP i ewentualnie go odświeżyć.

W celu odświeżenia adresu ***IP,*** należy uruchomić ***interpreter poleceń*** systemu Windows. Aby tego dokonać, otwieramy menu: ***Start*** -> ***Uruchom.***



W otwartym okienku wpisujemy: ***cmd*** i zatwierdzamy przyciskiem: ***OK***



W otwartym oknie możemy sprawdzić stan konfiguracji sieciowej wydając komendę: ***ipconfig***. Komenda podaje tylko podstawowe informacje. Odświeżenie adresu następuje po wydaniu komendy: ***ipconfig /renew.*** Szczegółowe informacje o konfiguracji karty sieciowej i dzierżawie adresu IP można uzyskać po wydaniu komendy: ***ipconfig /all.***

Rozdział II
Konfiguracja ustawień opcji internetowych w przeglądarce WWW (w tym przypadku Internet Explorer)



Po prawidłowym zainstalowaniu systemie karty sieciowej należy sprawdzić ustawienia sieci LAN.

W tym celu w na pulpicie systemu Windows odnajdujemy ikonę podpisaną: ***Internet Explorer*** i otwieramy ją, klikając na niej 2x lewym przyciskiem myszki.

W otwartym oknie wybieramy zakładkę: ***Narzędzia*** -> ***Opcje internetowe.***



W otwartym okienku: ***Opcje internetowe***, wybieramy zakładkę: ***Połączenia***. Następnie klikamy na przycisku: ***Ustawienia sieci lokalnej (LAN).***



W okienku ***Ustawienia sieci lokalnej LAN*** należy sprawdzić ustawienia: ***Konfiguracji automatycznej*** oraz ***Serwera proxy.***

Do prawidłowej pracy komputera w sieci Multimedia zalecane jest ustawienie wszystkich opcji tak jak na przedstawionym rysunku wszystkie opcje powinny być odznaczone!

Zatwierdzamy ***ustawienia sieci lokalnej*** przyciskiem: ***OK.***
Opcje internetowe również zatwierdzamy przyciskiem: ***OK.***

Rozdział III
Konfiguracja klienta pocztowego w sieci Multimedia

Podczas konfiguracji programu pocztowego konieczne jest podanie takich informacji jak adres e-mail, adres serwera poczty wychodzącej SMTP oraz adres serwera poczty przychodzącej POP3:

- adres e-mail: ***nazwa_konta@mm.pl***
- adres serwera SMTP: ***smtp.mm.pl***
- adres serwera POP3: ***pop3.mm.pl***

Założenie i konfiguracja konta:
W celu aktywacji konta wejdź na stronę www.mm.pl (dostęp do strony możliwy jest również z www.multimedia.pl, dział "Internet", menu "Załóż konto"). W menu "Pomoc" znajdziesz szczegółową instrukcję wyjaśniającą:
- sposób założenia konta,
- zmianę hasła do konta,
- edycję parametrów konta.

Konfiguracja klienta pocztowego (na przykładzie Outlook Express)

W celu konfiguracji programu Outlook Express należy uruchomić go wyberiając:
Menu Start -> ***Programy*** -> ***Outlook Express.***

Po uruchomieniu programu wybieramy zakładkę: ***Narzędzia***, a następnie: ***Konta.***



Po zatwierdzeniu tej opcji pojawia się okno w którym należy wybrać zakładkę: ***Dodaj*** -> ***Poczta.***



Po wybraniu tej opcji pojawi się okno: ***Kreatora połączeń internetowych***. W polu: ***Nazwa wyświetlana*** wprowadzamy swoje Imię i Nazwisko, a następnie klikamy ***Dalej***.

W następnym oknie, w polu Adres e-mail wpisujemy swój pełny adres poczty elektronicznej (w formacie nazwa_konta@mm.pl) i klikamy przycisk: ***Dalej.***





W nowym oknie, w polu: ***Moją pocztę przychodącą obsługuje serwer...*** pozostawiamy opcję ***POP3***.
W polu z nazwą serwera poczty przychodzącej ***POP3*** wpisujemy: ***pop3.mm.pl***.
W polu z nazwą serwera poczty wychodzącej ***SMTP*** wprowadzamy: ***smtp.mm.pl*** i klikamy przycisk: ***Dalej***.

Po ukazaniu się następnego okna w polach: ***Nazwa konta i Hasła*** wpisujemy odpowiednio nazwę swojego konta internetowego oraz hasło dostępu do tego konta.
Opcję: ***Logowanie przy użyciu bezpiecznego hasła*** pozostawiamy niezaznaczoną
Klikamy przycisk: ***Dalej.***



W kolejnym oknie klikamy przycisk: ***Zakończ.***

Jeżeli postępowaliśmy zgodnie z instrukcją, na ekranie monitora pojawi się okienko: ***Konta internetowe*** zawierające nazwę naszego serwera pocztowego (***pop3.mm.pl***). W tym miejscu klikamy: ***Właściwości .***





W oknie: ***Właściwości: pop3.mm.pl*** zmieniamy nazwę konta wpisując w pole: ***Konto e-mail - Wpisz przyjazną nazwę dla tych serwerów*** dowolną nazwę, np.: ***Multimedia Internet.*** Następnie klikamy w zakładkę: ***Serwery.***

Zaznaczamy opcję: ***Serwer wymaga uwierzytelnienia***. Następnie klikamy w przycisk: ***Ustawienia.***



W oknie ***Serwer poczty wychodzącej*** zaznaczamy pozycję: ***Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej*** i klikamy przycisk: ***OK.***

Następnie zamykamy wszystkie otwarte okna. Program Outlook Express został prawidłowo skonfigurowany i można już używać go do odbierania i wysyłania poczty elektronicznej.

Rozdział I
Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie Windows Vista



Aby komputer działał w sieci Multimedia, trzeba poprawnie zainstalować kartę sieciową wraz z protokołem TCP/IP.
Następnie należy skonfigurować ją do pobierania ustawień sieciowych z serwera DHCP.

W tym celu proszę wybrać:
Start -> Sieć

W otwartym okienku wybieramy opcję ***„Centrum sieci i udostępniania”.***





Z menu po lewej stronie wybieramy: ***„Zarządzaj połączeniami sieciowymi”.***



W otwartym okienku należy odnaleźć ikonę ***„Połączenie lokalne”.***

Następnie klikamy na niej prawym przyciskiem myszy i wybieramy z menu: ***Właściwości***.





W otwartym okienku z właściwościami połączenia lokalnego zaznaczamy lewym przyciskiem myszy element ***„Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)”*** i klikamy: ***Właściwości.***

We właściwościach protokołu internetowego TCP/IPv4, w zakładce ***„Ogólne”*** zaznaczamy opcje ***„Uzyskaj adres IP automatycznie”*** oraz ***„Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie”.***



W zakładce ***„Konfiguracja alternatywna”*** ustawiamy opcję ***„Automatyczny adres prywatny IP”*** i zatwierdzamy wybór przyciskiem ***„OK”.***





Weryfikację przyznanego adresu IP można sprawdzić z linii komend. W tym celu za pomocą kombinacji klawiszy: ***„klawisz z logo Windows” + ” R”*** włącz okienko ***„Uruchamianie”***.W nim wpisz ***„cmd”*** i zatwierdź przyciskiem ***„OK”.***



Stan konfiguracji sieciowej można sprawdzić wydając komendę ***„ipconfig”*** w okienku ***„Uruchom”***; komenda podaje tylko podstawowe informacje. Szczegółowe informacje o konfiguracji karty sieciowej i dzierżawie adresu IP można uzyskać po wydaniu komendy ***„ipconfig /all”***.

Rozdział II
Konfiguracja ustawień opcji internetowych w przeglądarce WWW (w tym przypadku Internet Explorer)

Po prawidłowym zainstalowaniu w systemie karty sieciowej należy sprawdzić opcje ustawień internetowych w przeglądarce WWW.

W tym celu uruchamiamy przeglądarkę WWW np. ikonką z paska szybkiego uruchamiania.

W otwartym oknie przeglądarki z menu ***„Narzędzia”*** wybieramy ***„Opcje internetowe”.***

W otwartym okienku ***„Opcje internetowe”*** wyberamy zakładkę ***„Połączenia”.*** Następnie klikamy na przycisku ***„Ustawienia sieci LAN”*** W otwartym okienku należy sprawdzić ustawienia ***„Konfiguracji automatycznej”*** oraz ***„Serwera Proxy”.***





Do prawidłowej pracy komputera w sieci Multimedia zalecane jest ustawienie wszystkich ustawień tak jak na przedstawionym rysunku (nie należy zaznaczać żadnej z opcji). Zatwierdzamy ***„Ustawienia sieci lokalnej LAN”*** przyciskiem ***„OK”***.



Zatwierdzamy ***„Opcje internetowe”*** przyciskiem ***„OK”***.

Rozdział III
Konfiguracja klienta pocztowego w sieci Multimedia
Konfiguracja klienta pocztowego w Windows Vista (na przykładzie E-mail)

W celu konfiguracji programu E-mail należy uruchomić go wybierając ***Start*** -> ***E-mail.***

Po uruchomieniu programu wybieramy: ***Narzędzia*** -> ***Konta.***



W nowym oknie wybieramy przycisk: ***Dodaj...***





Po ukazaniu się okna: ***Wybierz typ konta***, wskazujemy: ***Konto e-mail*** i klikamy przycisk: ***Dalej***



W następnym oknie, w polu: ***Adres e-mail*** wpisujemy swój pełny adres poczty elektronicznej (w formacie nazwa_konta@mm.pl) i klikamy przycisk: ***Dalej.***

Pojawi się okno w którym należy pozostawić opcję ***POP3*** w polu: ***Typ serwera poczty przychodzącej*** oraz wpisać nazwę serwera poczty przychodzącej POP3: ***pop3.mm.pl***, a także nazwę serwera poczty wychodzącej SMTP: ***smtp.mm.pl***. Po wpisaniu powyższych danych zaznaczamy: ***Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia*** i klikamy: ***Dalej***.



Po ukazaniu się kolejnego konta należy w polach: ***Nazwa konta*** i ***Hasło*** wpisać odpowiednio nazwę swojego konta pocztowego oraz hasło dostępu do tego konta. Akceptujemy wprowadzone dane przyciskiem: ***Dalej.***





W kolejnym okienku klikamy przycisk: ***Zakończ*** i czekamy aż program automatycznie pobierze wiadomości e-mail z ustawionego wcześniej konta. W celu późniejszego pobrania danych z serwera należy zaznaczyć: ***Nie pobieraj teraz moich wiadomości e-mail*** i kliknąć: ***Zakończ***.



Po zakończeniu poprzedniego etapu konfiguracji, w oknie programu E-mail wybieramy: ***Narzędzia -> Konta***.

Jeżeli postępowaliśmy zgodnie z instrukcją w oknie: ***Konta internetowe*** ukaże się nazwa naszego serwera pocztowego (***pop3.mm.pl***). Zaznaczamy go lewym przyciskiem myszy i wybieramy: ***Właściwości***.



W oknie: ***Właściwości*** zmieniamy nazwę konta wpisując w pole: ***Konto e-mail - Wpisz przyjazną nazwę dla tych serwerów*** dowolna nazwę, np.: ***Multimedia Polska***. Następnie wybieramy zakładkę: ***Serwery***





Upewniamy się czy opcja: ***Serwer wymaga uwierzytelnienia*** jest zaznaczona! Jeżeli nie, to należy ją zaznaczyć lewym przyciskiem myszy i wybrać: ***Ustawienia***.

W oknie: ***Serwer poczty wychodzącej*** zaznaczamy pozycję: ***Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej*** i klikamy przycisk: ***OK.***

Następnie zamykamy wszystkie otwarte okna. Program E-mail został prawidłowo skonfigurowany i od tej chwili można używać go do odbierania i wysyłania poczty elektronicznej.